

Ръководство за инсталация на NFR IM Vendi

Инсталацията може да бъде автоматизирана през предварително осигурен дистрибутив, а може да бъде и ръчна. Ако инсталацията се извърши през официален дистрибутив, ще бъдете преведени през т.н. Wizard, питащ къде трябва да се инсталира приложението и в какъв режим ще работи.

Автоматична инсталация

След отваряне на дистрибутива е достатъчно да следвате инструкциите на екрана. Единствената стъпка, където се предоставя избор е при избора на режим на работа:

Самостоятелен

Приложението ще бъде инсталирано в т.н. самостоятелен режим. С този режим приложението може да работи „автономно“/само за себе си в рамките на работното място, а може да бъде настроено да използва единна база данни, в случай че имате централен сървър.

Автономен режим

Това е най-честата ситуация- един търговски обект с една каса. Не е необходимо да извършвате последващи действия.

Централизирана база данни

След първоначален старт на приложението то ще бъде настроено към негова локална и празна база данни. Налага се да се настрои към определената ви за централна. За целта отваряте настройки -> данни. В отворилата се секция е необходимо да се попълнят коректните настройки. Приложението работи със СУБД Firebird v 3.0.

Част от NFR IM v1

NFR IM Vendi ще работи като част от интегрирана система NFR IM версия 1. Инсталация в такъв режим ще бъде извършена от вашия системен администратор или софтуерен специалист.

Част от NFR IM v2

NFR IM Vendi ще работи като част от интегрирана система NFR IM версия 2. Инсталация в такъв режим ще бъде извършена от вашия системен администратор или софтуерен специалист.

Ръчна инсталация

Минималният необходим набор за ръчна инсталация се състои от:

- Изпълним файл vendi.exe
- Самостоятелна инсталация със собствена БД,
 - Инсталиран Firebird 3.0 сървър
 - Или Firebird 3.0 сървър в т.н. самостоятелен (embedded) режим на работа
- Инсталация с обща БД, разположена на външна машина
 - Достатъчно е наличието на клиентски файл за връзка с БД – fbclient.dll.
- Клиентска библиотека OpenSSL – това са два файла – libeay32.dll и ssleay32.dll. Трябва да бъдат разположени при изпълнимия файл.

Клиент с централизирана база данни

При първоначален старт на приложението ще се визуализира диалог, предупреждаващ за проблем с установяване на връзка с БД. Ще последва диалог с настройки, необходими за изграждането на връзка с БД. Нужно е да се попълнят както следва:

- Сървър – IP/Host на БД сървъра
- Местоположение/име – Alias или пълен път до БД файла, **но в контекста на сървъра.**
- Потребител – потребителско име, определено за достъп на БД сървъра. По подразбиране е „SYSBDA“ (големи букви).
- Парола – парола, определяна за достъп към съответното потребителско име от предишната точка.
- Клиентска библиотека – път до fbclient.dll на клиентската работна станция (където се инсталира СУПТО NFR IM Vendí).

Операцията се повтаря за всяка следваща инсталация на СУПТО NFR IM Vendí.

Ъпгрейд на NFR IM Vendí към по-висока/актуална версия

Достатъчен ви е актуалният дистрибутив. Ако такъв нямате, можете да си изтеглите от <https://nfr.bg/vendi/download> или през бързата връзка в „инфо“ диалога на приложението. След като бъде стартиран е достатъчно да преминете всички стъпки на инсталатора. Нужните файлове от инсталацията ще бъдат подменени автоматично и ако се налага, базата ви данни ще бъде актуализирана към актуалната ѝ версия.